

Linux で Hugo を snap からインストールする手順

Hugo は高速な静的サイトジェネレーターで、Linux では **snap パッケージ** として提供されています。snap 版 Hugo は **strict confinement** (厳密な隔離) で動作するため、サイトの生成・ビルドは **ホームディレクトリ** または **リムーバブルメディア** 上で行う必要があります。 [Hugo](#)

1. snapd の準備

多くの Linux ディストリビューションでは snapd が標準で利用可能です。未導入の場合は以下でインストールします：

```
sudo apt update
sudo apt install snapd
```

2. Hugo (拡張版) を snap でインストール

Hugo の **extended edition** (拡張版) をインストールするには次を実行します： [Hugo](#)

```
sudo snap install hugo
```

snap 版 Hugo は自動更新されます。

結論：公式に推奨される対応は「**candidate** チャンネルからインストールする」ことです。理由は、Hugo の snap パッケージが **stable** チャンネルでは公開されていないためです。

Hugo の snap インストールで stable が存在しない場合の推奨対応

Raspberry Pi OS で出たエラー：

```
error: snap "hugo" is not available on stable
```

これは **Hugo の stable チャンネル** が未提供であることを示しています。snap info を確認すると、現在利用可能なのは以下の 3 つです：

- candidate
- beta
- edge

公式ドキュメントでも **snap install hugo** は内部的に extended 版を指しますが、stable が無い場合は **candidate** が最も安定度が高い扱いになります。

推奨されるインストール方法□candidate□

```
sudo snap install --candidate hugo
```

他のチャンネルを使う場合

- **beta** : 新機能が入る可能性があるが、安定性は candidate より低い
- **edge** : 開発版。日常利用には非推奨

```
sudo snap install --beta hugo
sudo snap install --edge hugo
```

□ snap info でチャンネル状況を確認

```
snap info hugo
```

これで、現在のチャンネルの更新状況やバージョンが確認できます。

3. 自動更新の制御（任意）

snap の自動更新を一時停止 再開できます : [Hugo](#)

```
# 自動更新を停止
sudo snap refresh --hold hugo

# 自動更新を再開
sudo snap refresh --unhold hugo
```

4. リムーバブルメディアへのアクセス制御（任意）

サイトを USB メディアなどに配置する場合は、Hugo にアクセス権を付与します : [Hugo](#)

```
# アクセスを許可
```

```
sudo snap connect hugo:removable-media
```

```
# アクセスを取り消し
```

```
sudo snap disconnect hugo:removable-media
```

5. SSH鍵へのアクセス制御（任意）

GitHub Pages や CI/CD で SSH 鍵を利用する場合：[Hugo](#)

```
# アクセスを許可
```

```
sudo snap connect hugo:ssh-keys
```

```
# アクセスを取り消し
```

```
sudo snap disconnect hugo:ssh-keys
```

まとめ

項目	内容
インストール方法	sudo snap install hugo
エディション	snap 版は extended edition
隔離モデル	strict confinement (ホーム or リムーバブルメディアで作業)
自動更新	snap refresh --hold / --unhold
追加権限	removable-media, ssh-keys

From:

<https://kijima.mydns.jp/dokuwiki/> - Kijima's private wiki

Permanent link:

<https://kijima.mydns.jp/dokuwiki/doku.php?id=hugo%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB&rev=1785057173>

Last update: 2026/07/26 09:12

