

Snapをインストール

Snap documentationの[Install snap on Raspberry Pi OS](#)を参考にSnapをインストールする。

□ Raspberry Pi OS に snapd をインストールする手順

Raspberry Pi OS [bookworm] では、標準リポジトリから **snapd** をインストールできます。本記事では [Snapcraft] の公式手順をもとに [Raspberry Pi] 上で snap を利用可能にするまでの流れをまとめます。

1. パッケージリストの更新

まず、最新のパッケージ情報を取得します。

```
sudo apt update
```

□ 2. snapd のインストール

snapd をインストールします。

```
sudo apt install -y snapd
```

3. システムの再起動

snapd を有効化するため [Raspberry Pi] を再起動します。

```
sudo reboot
```

□ 4. core スナップのインストール（推奨）

snapd の最新機能を利用するため、core スナップを追加します。

```
sudo snap install core
```

△ 注意

一部のスナップは新しい snapd 機能を必要とし、
snap "lxd" assumes unsupported features
のようなエラーが出る場合があります。
その際は以下を実行して core を最新化してください：

```
sudo snap refresh core
```

5. 動作確認□hello-world□

Snap が正しく動作するか確認します。

```
sudo snap install hello-world  
hello-world
```

正常なら以下のように表示されます：

```
Hello World!
```

6. (デスクトップ環境の場合)□Snap Store のインストール

GUI でスナップを管理したい場合は Snap Store を追加できます。

```
sudo snap install snap-store
```

補足□Ubuntu Core について

Snap は **Ubuntu Core** の基盤技術であり□Ubuntu Core を Raspberry Pi の OS として利用することも可能です。
Ubuntu Core はより広いハードウェアアクセス権を持ち、GPIO などの低レベル機能を扱いやすいという利点があります。

まとめ

項目	内容
対応 OS	Raspberry Pi OS (bookworm)
必要パッケージ	snapd
推奨追加	core スナップ
動作確認	hello-world スナップ
GUI 管理	snap-store(任意)

参考（元ドキュメント）

Snapcraft Docs: *Install snap on Raspberry Pi OS*
(内容は上記に要約済み)

From:

<https://kijima.mydns.jp/dokuwiki/> - Kijima's private wiki

Permanent link:

<https://kijima.mydns.jp/dokuwiki/doku.php?id=snap%E3%82%92%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB>

Last update:

2026/07/26 08:54

